
附錄二 系統安裝說明及系統環境

ー、 安裝 JDK


1. 執行 setup 中的 jdk-6u1-windows-i586-p




2. 點選 Accept




3. 選擇 jdk 安裝路徑後,點選 Next



4. 安裝狀態




5. 選擇 jre 安裝路徑後,點選 Next



6. 安裝狀態

Installing		
The prog	gram features you selected are being installed.	♦ Si
	Please wait while the Install Wizard installs Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1. This may take several minutes.	
	Status:	
InstallShield -		

7. 安裝完成




二、 安裝 Apache-Tomcat-6.0.20


1. 執行 setup 中的 apache-tomcat-6.0.20




2. 點選 I Agree



3. 點選 Next



4. 選擇安裝路徑後點選 Next




5. 輸入基本設定

📈 Apache Tomcat Setup: Configu	ation Options	
Configuration Tomcat basic configuration.	£. \	**************************************
HTTP/1.1 Connector Port	8080	
Administrator Login		
User Name	admin	
Password		
		~`
Nullsoft Install System v2.37	< <u>B</u> ack <u>N</u>	ext > Cancel


6. 選擇 jre 路徑

🗷 Apache Tomcat Setup: Java Virtual Machine path selection	
Java Virtual Machine Java Virtual Machine path selection.	
Please select the path of a J25E 5.0 JRE installed on your system:	
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01	
Nullsoft Install System v2.37	
< <u>B</u> ack <u>I</u> nstall	Cancel

7. 安裝狀態




8. 安裝成功並選擇執行



9. 若無法成功執行,將 C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin 中

的 msvcr71.dll 移到 C:\Program Files\Apache Software

Foundation\Tomcat 6.0\bin 裡面



三、 安裝 MySQL

1. 在瀏覽器輸入網址 http://www.mysql.com/, 點選 Downloads



2. 點選「MySQL 5.1—Generally Available (GA) release for

production use _




3. 點選 Download

	MySQL Community Server		
點選Download ————————————————————————————————————			
List Price (US)	No cost, freely available under the GPL License		
Special Offers	Not Applicable		
- 0			


4. 找到「Windows MSI Installer (x86)」, 點選「Pick a mirror」

Windows downloads (platform notes)		點選Pick	a mirror
Windows Essentials (x86)	5.1.41	39.0M	Pick a mirror
	MD5: 85a8	3323a874f908a2dd2c	6aebd4159ba Signature
Windows MSI Installer (x86)	5.1.41	104.7M	Pick a mirror
	MD5: d85	c43554b422f288c2cc	1a2cf952bc1 Signature
Without installer (unzip in C:\)	5.1.41	113.2M	Pick a mirror
	MD5: d3f9	94a766df6154660734	a88b4c2ed5b Signature


5. 下載完成後,開啟安裝檔,點選「Next」




6. 選擇安裝型式,點選「Typical」後按「Next」




7. 確定安裝資訊無誤後,點選「Install」




8. 安裝中



9. 安裝完成後,點選「Next」



10. 再點選「Next」



11. 點選「Finish」,成功安裝 MySQL Server




第一次安裝完成後,需設定 MySQL 相關資訊

12. 進入設定介面,點選「Next」



13. 選擇「Standard Configuration」後,點選「Next」



14. 點選「Next」



15. 輸入帳號:root 跟密碼:prott



16. 詢問是否執行設定,點選「Execute」

MySQL Server Instance Configuration Wizard	x
MySQL Server Instance Configuration Configure the MySQL Server 5.1 server instance.	0
Ready to execute	
Prepare configuration	
Write configuration file	
Start service	
Apply security settings	
Please press [Execute] to start the configuration.	
點選Execu	ute
< Back Execute	Cancel

17. 設定成功後,會在各步驟前打勾,點選「Finish」,則 MySQL 安

裝成功




四、 安裝 MySQL GUI TOOL


1. 執行 setup 中的 mysql-gui-tools-5.0-r17-win32,點選 Next




2. 點選 I accept the terms in the license agreement,點選 Next




3. 選擇安裝路徑後,點選 Next



4. 點選 Next



5. 點選 Install



6. 安裝狀態



7. 安裝完成



五、 還原資料庫


1. 執行 MySQLAdministrator




2. 輸入資料庫帳號:root,密碼:prott後,選擇OK




3. 點選 Restore




4. 點選 Open Backup File,選擇 Demo 中的 database.sql



5. 將 Options 的項目都勾選起來



6. 資料庫還原完成




六、 設定環境變數

1. 到控制台點選系統



2. 點選進階的環境變數



3. 新增系統變數系統變數 CLASSPATH 變數值.;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_01\bin;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\



4. 新增系統變數 Path 的變數值最後加入;C:\Program

 $Files \ \ Java \ jdk 1.6.0_01 \ bin$



七、 安裝 FireFox

- 1.在瀏覽器輸入網址 http://moztw.org/
- 2.選擇作業系統版本後即可開始下載安裝檔




3.下載完成後,開啟檔案,點選「執行」



4.點選「下一步」



5.選擇「標準安裝」並點選「下一步」



6. 點選「安裝」



7.安裝中

‰ Mozilla Firefox 安装	_	
安 装中 請稍候直到 Mozilla Firefox 安装完成。		
安裝 Firefox 中		
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消	

8.安裝成功,點選「結束」

